

Hulp bij het gereed maken Van Apidea kastjes.



Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4



Foto 5



Foto 6



Foto 7



Foto 8



Foto 9



Foto 10



Foto 11



Foto 12



Foto 13



Foto 14



Foto 15



Foto 16

01. Onderdelen en raampjes loshalen.
02. Raampjes in elkaar zetten. (nieuwe apidea)
03. Kunstraat strookjes snijden 100x20 a 30mm. LxH
04. Regel voorzien van vloeibare was. (soldeerbout)
05. Gelijk hierna kunstraat strookje plaatsen.
06. Darrenrooster aan binnenzijde plaatsen LET OP 5.2mm.
07. Ventilatioerooster voorzijde en 3 raampjes plaatsen.
08. "Vast"voer in het bakje aanbrengen geheel vol. (apifonda)

09. Voorrooster 4.2mm, stukje papier en plexiglas aanbrengen.
10. Controleren of de koninginnendop erin kan, deksel erop.
11. Bijen uit de honingkamer (**zonder darren**) afslaan in een emmer.
12. Koffiebekertje vol met bijen vanaf onderzijde toevoegen/sluiten.
13. Rijpe dop 10 a 11 dagen oud vanaf teeltraam of broedstoof.
17. Dop rustig plaatsen in de sparring van het plexiglas plaatje.
15. Na het plaatsen van de dop klepje sluiten en deksel plaatsen.
16. 13^{de} dag controleren of de dop is uitgelopen.
Na het vullen volkjes koel en donker wegzetten.